

Jira에 아웃바운드 HTTP 및 HTTPS 프록시 구성 방법

이 문서는 Jira Software 제품의 HTTP 및 HTTPS 프록시 구성 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

제품 및 버전	Jira Software 7.13
DB 및 버전	
JAVA 버전	
OS 버전	

목차

- [목적](#)
- [설정](#)
 - [어플리케이션 링크](#)
 - [인증 설정방법](#)
 - [Microsoft ISA NTLM 인증](#)
 - [인증 순서 구성](#)

목적

Jira 어플리케이션이 아웃바운드 프록시를 통해 외부적으로 통신할 수 있도록 구성하는 방법을 정의한다.

설정

지라 시작 시 특정 시스템 속성을 Java Virtual Machine(JVM)에 전달하여 프록시 지원을 구성한다. 이러한 속성들은 Oracle에 정의된 규칙을 따른다.

- `http.proxyHost`
- `http.proxyPort` (default: 80)
- `http.nonProxyHosts` (default: <none>)
- `https.proxyHost`
- `https.proxyPort`

HTTP 프록시를 구성하려면 `http.proxyHost` 속성을, HTTPS 프록시는 `https.proxyHost` 속성을 정의해야 한다.

시스템 속성 설정에 대해서 자세한 내용은 [Setting properties and options on startup](#) 문서를 참조하면 된다.

`http.proxyHost` 및 `http.proxyPort` 속성은 각각 HTTP 프로토콜이 사용할 프록시 서버와 포트를 나타낸다. 예:

```
-Dhttp.proxyHost=proxy.example.org -Dhttp.proxyPort=8080 -Dhttps.proxyHost=proxy.example.org -Dhttps.proxyPort=8080 -Dhttp.nonProxyHosts=localhost
```

위에 코드 내용에서 `http.nonProxyHosts`는 프록시 서버를 통하지 않고 직접 연결해야 하는 호스트를 나타낸다.

`http.nonProxyHosts`의 값은 각각 (|)로 호스트 목록을 구분할 수 있으며 와일드카드 문자(*)로 패턴 일치하는 주소를 설정할 수 있다. 사용 예: foo.com으로 끝나는 모든 도메인 주소, localhost, confluence, crowd 직접 액세스

```
-Dhttp.nonProxyHosts=*.foo.com|localhost|confluence|crowd
```

`http.nonProxyHosts` 속성이 구성되지 않은 경우 모든 웹 요청은 프록시를 통해 라우팅되기에 어떤 부분은 프록시를 통하지 않고 연결하는 것이 좋다.. 예를 들어, 컨플런스나 지라를 같이 어플리케이션 링크를 할 경우 추천하는 방법은 프록시를 우회하고 내부 네트워크에서 해당 속성으로 통신하는 것이 좋다. 이러한 링크에서 IP 유효성 검사를 고려할 때 프록시를 통한 라우팅은 속도에 영향을 미칠 수 있다. 즉, 트래픽이 라우팅되는 방식에 따라 서버의 소스 IP가 다를 수 있다.

최소한 `http.nonProxyHosts`를 통하여 localhost와 JIRA baseUrl은 직접 액세스하게 제외해야 한다. 그렇지 않으면 특정 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다(JIRA는 그 자신에게 연결을 시도하고 HTTP 요청은 시간 초과되거나 프록시에 의해 차단될 수 있다).

사용 예: jira.atlassian.com도메인과 localhost의 모든 호스트에 직접 액세스

```
-Dhttp.nonProxyHosts=localhost|jira.atlassian.com
```

어플리케이션 링크

Jira를 다른 아틀라시안 제품과 어플리케이션 링크 할 경우 어플리케이션 URL을 nonProxyHosts에 추가해야한다. 그렇지 않으면 Jira가 다른 아틀라시안 제품과 통신하려할때 HTTP 요청 시간이 초과되거나 해결되지 않을 수 있다. 어플리케이션 링크를 방해할 수 있다.

아래 예는 Jira를 Confluence(다른 아틀라시안 제품)에 어플리케이션 링크 설정하는 예시이다.

```
-Dhttp.nonProxyHosts=localhost|*.atlassian.com
```

인증 설정방법

프록시 인증은 아래와 같은 속성들을 자바로 전달하여 구성되어 진다.

- http.proxyUser - username
- http.proxyPassword - secret
- https.proxyUser
- https.proxyPassword

예를 들면,

```
-Dhttp.proxyUser=atlaspirate -Dhttp.proxyPassword=yarrrrr -Dhttps.proxyUser=atlaspirate -Dhttps.proxyPassword=yarrrrr
```

Microsoft ISA NTLM 인증

[JIRA is Unable to Use NTLM Authentication](#) 문서에 따르면 Jira는 현재 NTLM 인증을 지원하지 않지만 다음과 같은 속성을 사용하여 JVM에서 이 기능을 구성할 수 있다.

```
-Dhttp.auth.ntlm.domain=DOMAIN
```

인증 순서 구성

기본적으로 ntlm, digest, basic 순서로 3가지 인증 방식을 제공한다. 순서를 변경 할 수 있고 하나 이상의 방법을 완전히 배제하지 않는다.

다음 속성에 따라 구성가능하고 아래 코드는 basic, ntlm 순서로 제공하고, digest는 사용하지않는 구성의 예시이다.

```
-Dhttp.proxyAuth=basic,ntlm
```

URL: <https://confluence.atlassian.com/jirakb/how-to-configure-an-outbound-http-and-https-proxy-for-jira-applications-247857187.html>