

Bamboo Powershell 설정

이 문서는 Bamboo 에서 Powershell을 통해 원격 서버로 접속하기 위한 설정을 공유하기 위해 작성되었다.

Destination - Powershell 리모트 접속 Enable

```
Enable-PSRemoting -Force
```

도메인이 다른 경우 원격 접속이 불가하여 모든 사용자에게 대한 원격 제한을 사용하지 않도록 설정

```
New-ItemProperty -Name LocalAccountTokenFilterPolicy `
-Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System `
-PropertyType DWord -Value 1
```

Destination - 리모트 접속을 위한 winrm 설정

```
winrm quickconfig
```

Destination - 접속 계정 Powershell PSSession 그룹 추가

```
Set-PSSessionConfiguration -ShowSecurityDescriptorUI -Name Microsoft.PowerShell
```

Source - 신뢰할 수 있는 서버 목록 조회

```
Get-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts
```

Source - 신뢰할 수 있는 서버 추가

```
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "server ip" -Force
```

Source - 원격 서버 접속 테스트

```
$username = "admin"
$password = ConvertTo-SecureString "password" -AsPlainText -Force
$cred = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $username, $password
Enter-PSSession -ComputerName "server ip" -Credential $cred
```