

Confluence WebDAV 연결

이 페이지는 WebDAV를 이용해 대량 파일 등록 또는 페이지 구조 변경하는 방법을 제공한다.

- 개요
 - 제공 기능
- Confluence 연결
 - Windows
- 콘텐츠 관리
 - 폴더 및 파일 추가
 - 페이지 이동

개요

제공 기능

- Windows, MAC OS, 또는 Linux의 네트워크 드라이브 연결 가능
- 폴더, 파일 복사 형태로 Confluence 스페이스에 파일, 페이지 추가 가능
 - 폴더 추가: Confluence에 페이지로 추가됨
 - 파일 추가: 파일이 추가되는 폴더 이름을 갖는 페이지에 첨부파일로 추가됨
- 스페이스간 또는 페이지간 폴더, 파일 이동


Confluence 연결 Windows

기본 설정에서는 SSL을 통해 WebDAV이 연결되기 때문에 plain HTTP를 사용하려면 윈도우 레지스트리를 변경해야 한다.


대안으로 3rd party application을 사용할 수 있다 (Cyberduck | Libre FTP, SFTP, WebDAV, S3, Backblaze).

참고 사이트 = <http://m.blog.naver.com/unaham/220734128360>


1. 실행(웹 및 윈도우검색) - regedit 입력
 2. 레지스트리 편집기에서 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/WebClient/Parameters 이동
 3. BasicAuthLevel 값을 2로 변경(기존1) (만약 키 이름이 없다면 마우스 오른쪽버튼을 눌러 "DWORD Value" 를 눌러 새 키를 만들)
 - 숫자의 의미 0 - Basic authentication disabled (의역하면 webdav 사용안함)
 - 1 - Basic authentication enabled for SSL shares only(webdav ssl연결만 허용)
 - 2 - Basic authentication enabled for SSL shares and for non-SSL shares(모든연결 허용)
 4. 레지스트리 편집기에서 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/WebClient/Parameters (위와 동일한 곳)
 5. FileSizeLimitInBytes 의 값을 10진수 4294967295 (4GB) 입력
 6. 재부팅한다
 7. 내PC - 마우스 오른쪽버튼 - 네트워크 위치추가
 - Connect using different credentials: PC 사용자 계정이 Confluence 사용자 계정과 다르다면 선택
- "Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures." 클릭



8. 다음 클릭




9. 다음 클릭




10. 웹사이트 위치 지정 창에 Confluence 주소 입력

- 예) 전체 스페이스 연결 = <http://192.168.0.70:8090/plugins/servlet/confluence/default>
- 예) 스페이스 키 "WS"의 스페이스 연결 = <http://192.168.0.70:8090/plugins/servlet/confluence/default/Global/WS>



컨텐츠 관리



폴더 및 파일 추가

폴더, 파일 복사 형태로 Confluence 스페이스에 파일, 페이지 추가 가능

- 폴더 추가: Confluence에 페이지로 추가됨
- 파일 추가: 파일이 추가되는 폴더 이름을 갖는 페이지에 첨부파일로 추가됨

페이지 이동

- 스페이스간 또는 페이지간 폴더, 파일 이동