Bamboo Linux 설치 가이드

상태	DONE
OS	Linux
제품	Bamboo
버전	5.x.x

이 문서는 Bamboo Linux 설치 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

- 설치 환경
- Bamboo 설치 미디어 다운로드
- Bamboo 압축 해제 및 설치 디렉토리로 설정
- Bamboo home 디렉토리 설정
- Bamboo 실행
- Bamboo 설정
- Bamboo 설치 화면

설치 환경

- OS : CentOS 6.8_64bit
- JAVA : JDK1.8.0_111
- Bamboo : 5.14.4.1
- Bamboo install시 Java jdk1.8 이상권장

Bamboo 설치 미디어 다운로드

아래 링크에 접속하여 최신버전의 Bamboo를 다운로드 받습니다.

- https://www.atlassian.com/software/bamboo/download

Bamboo 압축 해제 및 설치 디렉토리로 설정

Bamboo 압축 해제 및 설치 파일 설치 디렉토리로 복사 또는 이동

```
$ tar xzf atlassian-bamboo-5.14.4.1.tar.gz
$ cp -rf atlassian-bamboo-5.14.4.1 /opt/atlassian/bamboo ( mv )
```

Bamboo home 디렉토리 설정

Bamboo properties를 편집하고 bamboo data home 경로를 지정해 줍니다.

```
$ vi /opt/atlassian/bamboo/atlassian-bamboo/WEB-INF/classes/bamboo-init.properties
#bamboo.home=C:/bamboo/bamboo-home

  .
bamboo.home=/home/bamboo/bamboo-home
```

Bamboo 실행

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved


명령어를 이용해 Bamboo를 실행합니다.

```
$cd /opt/atlassian/bamboo/bin
$./start-bamboo.sh
```


Bamboo 설정

Bamboo 를 설정하기 위해 http://localhost:8085 으로 접속합니다.

Bamboo 설치 화면



2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved



2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved