JIRA Windows 설치 가이드

상태	DONE
OS	Windows
제품	JIRA Core, JIRA Software Server
버전	7.x.x

이 문서는 Atlassian JIRA 7.0.x 윈도우 버전의 설치 가이드를 제공한다.

- 요구사항
- 윈도우 설치파일 다운로드 및 설치
- JIRA 시작
    - 윈도우 시작 메뉴
    - 명령어 창에서 시작과 종료
- 웹에서 JIRA 접속
- 설정 위자드 실행
- 데이터베이스 설정
- 어플리케이션 속성 설정
- 라이센스 키 입력

요구사항

JIRA 7.0의 설치를 위한 Platform 요구사항은 다음과 같다.

- Java : Oracle JDK / JRE 1.8
- OS : Java가 실행되는 Microsoft Windows
- Application Servers : Apache Tomcat 6.0.32, 7.0.29, 8.0.x
- Databases :
    - Oracle 12C
    - MySQL : 5.1, 5.5, 5.6
    - PostgreSQL : 9.3, 9.2, 9.1, 9.0
    - Microsoft SQL Server : 2012, 2008

윈도우 설치파일 다운로드 및 설치

1. 아래 링크를 통해 윈도우 설치 파일을 다운로드 받을 수 있다.

    - https://www.atlassian.com/software/jira/download?_ga=1.167726142.1609038450.1462880789

2. 다운로드 받은 설치 파일을 실행한다.
3. Express Install 혹은 Custom Install 두가지의 옵션을 선택한다.

    - Express Install - 기본값으로 설치
    - Custom Install
        - 설치 디렉토리 선택
        - JIRA 홈 디렉토리
        - 윈도우 시작 메뉴 옵션
        - TCP 포트
        - 윈도우 서비스에 JIRA 실행

4. 설치 위자드 종료 후에는 JIRA는 자동적으로 시작될 것이다.

JIRA 시작

윈도우 시작 메뉴

윈도우 시작 메뉴에서 다음 메뉴를 확인할 수 있다. JIRA를 시작하기 위해, Start JIRA Service를 선택한다.

- Start JIRA Service
- Stop JIRA Service

명령어 창에서 시작과 종료

JIRA가 설치된 경로의 bin 폴더에서 다음 명령을 통해 JIRA를 실행하거나 종료할 수 있다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

- start-jira.bat
- stop-jira.bat

웹에서 JIRA 접속

JIRA를 설치를 설정하기 위해, 웹브라우저를 실행하고 다음 주소를 입력한다.

- http://ip:port
- ex) http://192.168.0.20:8080


JIRA가 정상적으로 설치되었다면 다음 창이 나타난다.

설정 위자드 실행

JIRA 설정(Setup)에는 두 가지 옵션이 존재한다.

- Set it up for me : 평가용 설치
- I'll set it up myself : 제품 설치

평가용 설치인 Set it up for me의 경우 별도의 설정 없이 모든 기본 옵션으로 설치가 된다.
H2 내장 데이터베이스가 아닌 Postgres, MySQL, Oracle과 같은 데이터베이스에 설치를 원하면, I'll set it ip myself 를 선택한다.



데이터베이스 설정

각 데이터베이스 별 설정은 다음 링크를 참조한다.

- JIRA PostgreSQL 설정

어플리케이션 속성 설정

- Application Title : 식별할 수 있는 타이틀
- Mode
    - Private : 관리자가 사용자를 생성
    - Public : 누구나 가입 가능

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

- Base URL : JIRA의 설치 URL - 링크 생성에 사용됨.

라이센스 키 입력

서버 ID에 해당하는 라이센스 키를 입력한다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved