

Confluence에서 JIRA 사용자 디렉토리 연동

이 문서는 Confluence에서 JIRA의 사용자 디렉토리를 연동하여 사용하는 방법에 대하여 가이드 한다.

관리 > 일반환경설정 > 사용자 및 보안 > 사용자 디렉토리 를 선택한다.

사용자 디렉토리 창이 나오면, 하단의 디렉토리 추가 버튼을 클릭한다.

디렉토리 유형을 아틀라시안 JIRA로 선택한다.

다음과 같이 아틀라시안 JIRA 서버 구성 창이 나타나면 다음 정보를 입력한다.

- 이름 : JIRA Server
- 서버 URL : JIRA가 설치된 아이피와 포트
- 응용 프로그램 이름 : JIRA 디렉토리 생성 시 사용한 이름
- 응용 프로그램 비밀번호 : JIRA 디렉토리 생성 시 사용한 패스워드

환경설정

기본 구성

추가 환경 설정

백업 관리

참조 관리

언어

바로가기 연결

외부 가젯

전역 양식과 블루프린트

양식 가져오기

추천 업데이트 이메일

메일 서버

사용자 매크로

앱내 알림

HipChat 통합

첨부 파일 저장

스팸 방지

PDF 내보내기 언어 지원

코드 매크로 설정

오피스 커넥터

WebDAV 구성

아틀라시안 JIRA 서버 구성

아틀라시안 JIRA 서버 구성 ⑦

Confluence에서 사용자 관리를 위해 JIRA 버전 4.3이상의 서버에 접속할 수 있습니다 : 사용자, 그룹 및 인증.

서버 설정

이름*

JIRA Server

서버 URL*

예를 들어, http://www.example.com:8080/

응용 프로그램 이름*

사용자 관리 서버에 인증하는데 사용합니다.

응용프로그램 비밀번호*

사용자 관리 서버에 인증하는데 사용합니다.

JIRA 서버 권한

☒ 읽기 전용

사용자, 그룹 및 멤버십은 JIRA 서버에서 검색되며 로컬에서 수정할 수 없습니다.

☐ 읽기/쓰기

사용자, 그룹 및 멤버십을 수정할 경우 변경 사항이 JIRA 서버에 직접 적용됩니다.

고급 설정

☐ 중첩 그룹 활성화

모든 정보가 완료되면 테스트 후 저장한다.