FeCru Linux 설치 가이드

상태	DONE
OS	Linux
제품	Fisheye, Crucible
버전	4.x

이 문서는 FishEye + Crucible 사용법에 대한 가이드를 제공한다.

- FishEye + Crucible Download
- Cent OS 6.8 설치
  - Install
  - Port 변경
  - Fisheye Start
  - Fisheye + Crucible Database Migration

FishEye + Crucible Download

다음 링크를 통해 적절한 버전을 다운로드 받는다.

- https://www.atlassian.com/software/fisheye/download

Cent OS 6.8 설치

Install

다운받은 파일을 압축을 해제 하고 관리가 용이하도록 설치 파일을 옮겨준다.

```
mv fecru-4.3.1 /opt/atlassian/
```

Port 변경

기본 포트는 8060 이다. 다른 포트로 변경시 아래의 명령어로 편집하여 <http bind=":8060"/> 이 부분을 원하는 포트로 변경 한다.

```
vi /opt/atlassian/fecru-4.3.1/config.xml
```

Fisheye Start

아래 명령어로 시작한다. http://ipaddress:8060 으로 접속하면 된다.

```
/opt/atlassian/fecru-4.3.1/bin/start.sh
```


Fisheye + Crucible Database Migration

Fisheye 설치 후 데이터베이스를 변경하기 위해 Migration을 해야 한다.

상단 시스템 설정 아이콘 클릭 후 System Settings > Database를 클릭한다.


2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

Database Configuration 화면이 나타나면 하단의 Edit 버튼을 클릭한다.




Configuration에서 적절한 type을 선택 후 Database 연결 정보를 입력하고 하단의 Test Connection을 클릭한다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved




데이터베이스 마이그레이션 확인 창이 나타나면 Confirm 버튼을 클릭한다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved



Migration이 완료되면 다음과 같이 결과 화면이 나타난다.



2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved