

Confluence Cloud 공개 링크(Public links) 설정하기

이 문서는 공개 링크(Public links)를 설정하는 방법을 공유하기 위해 작성되었습니다.



공개 링크(Public links)는 Confluence Standard 및 Premium 에서만 사용할 수 있으며 공개 링크 공유 기능은 기본적으로 꺼져 있다.

- [개념](#)
- [공개 링크 허용하기](#)
- [페이지에서 공개 링크 활성화 하기](#)
- [페이지에서 공개 링크를 활성화하는 방법](#)
- [공개 링크 재생성하기](#)

개념

공개 링크는 인터넷상의 모든 사람이 볼 수 있는 보기 전용 Confluence 페이지로 연결되는 URL이다.

- 보기 전용 버전이기 때문에 일반 Confluence 페이지의 제한된 버전이다.
- 로그인 한 사용자가 기존 페이지에 대한 접근 권한이 있는 경우 Confluence의 일반 페이지로 돌아간다.
- 추가 비용을 지불할 필요 없이 클라이언트, 공급업체 및 계약자와 같은 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있는 좋은 방법이다.

사용할 수 있는 기능	사용할 수 없는 기능
공유 페이지에 게시된 콘텐츠 보기	페이지 편집
신규 사용자는 Confluence에 대한 접근을 요청	댓글 작성하기
기존 Atlassian 계정으로 로그인	댓글 보기
	네비게이션바 탐색하기
	페이지 트리 탐색하기
	대부분의 매크로

볼 수 있는 매크로

- 상태
- 목차
- 정보, 팁, 참고 및 경고
- 코드 조각
- 확대
- 발췌
- 프로필 사진
- 로드맵 플래너


공개 링크 허용하기



사이트 및 제품 관리자만 공개 링크를 허용하거나 허용하지 않을 수 있다.

- Confluence의 공개 링크를 허용하면 액세스 권한이 있는 페이지의 사용자가 해당 링크를 사용할 수 있다.
- 허용하지 않으면 모든 사용자가 링크를 사용할 수 없고 기존의 모든 공개 링크를 끈다.

설정 > 공개 링크 메뉴 선택 > 토글 버튼 선택하여 공개 링크 허용




페이지에서 공개 링크 활성화 하기

- 공개 링크가 허용된 경우, 개인은 개별 페이지에서 공개 링크를 사용하지 안 할지 선택할 수 있다.
- 현재 페이지 또는 상위 페이지에 보기 제한이 있는 경우 공개 링크를 활성화할 수 없다.


페이지에서 공개 링크를 활성화하는 방법

공개적으로 공유하려는 페이지로 이동 > 오른쪽 상단 공유 버튼 클릭 > 토글 버튼 클릭하여 공개 링크로 전환




공개된 페이지

- 편집 및 댓글달기 불가능
- 로그인하지 않고 페이지 접근 가능



공개 링크 재생성하기

공개링크를 재생성할 페이지로 이동 > 오른쪽 상단 공유 버튼 클릭 > 토글 버튼 클릭하여 공개 링크 비활성화 > 확인 메시지에서 확인 버튼 클릭



다시 공개 링크로 전환 > 새로운 공개 링크가 생성됨